Splashtop smart

ユーザマニュアル

Ver.1.0

2016/11/28

目次

Part Ⅰ：Splashtop アカウント 1
Part Ⅱ: 接続されるコンピューターの設定 2
Part Ⅲ: 接続するデバイスの設定 4
Part Ⅳ：接続中画面の説明 8
1. 接続中の機能説明 8
2. Configurable Shortcut について 10
3. Whiteboard について 11
Part Ⅴ：接続するデバイスの項目説明 12
Part Ⅵ: 接続するコンピューターの項目説明 16
1. Splashtop Streamer の設定項目 16
Part Ⅶ: 管理コンソール 22
1. 管理コンソールについて 22
2. 各メニューの機能について 24
3. 管理コンソール その他設定について 25
4. ２段階認証の設定方法について 26
Part Ⅷ: 補足 32
1. Splashtop アカウントパスワードの変更方法 32
2. Splashtop アカウントのパスワードを忘れた場合 34
3. Splashtop アカウント（ログイン用メールアドレス）を変更したい場合 35
4. PC のインストール条件について 36
5. 社内のネットワーク設定について 36
6. アカウントの解約 37

Copyright ©2016 Okinawa Cross Head Co., Ltd. All rights reserved.

Part　Ⅰ：Splashtop アカウント

Splashtop smart はインターネット経由で月に 10 時間まで iOS、Android のスマートフォンやタブレットから PC へのアクセスが可能なサービスです。
インターネット経由で 10 時間ご利用後は翌月までインターネット経由ではご利用できません。同一社内ネットワーク上の会議室の Wi-Fi 環境から等は無制限でご利用可能です。Splashtop を利用する為にインターネット接続できるパソコンやスマホ、モバイル端末などから Splashtop アカウントを有効にし、パスワード設定が必要です。

1. Splashtop アカウントを有効にして、パスワード設定をする。

① 申込完了後に下記メールが登録メールアドレス宛に送信されます。
【Splashtop　アカウントを有効にする】をクリックしてください。

② Splashtop アカウントパスワード設定
ここでのパスワードはメールのパスワードではなく新たな Splashtop パスワードを設定してください。パスワードを 2 回入力後に送信ボタンを押してください。
以上で、パスワード設定は完了です。

Copyright ©2016 Okinawa Cross Head Co., Ltd. All rights reserved.

Part Ⅱ: 接続されるコンピューターの設定

接続されるコンピューターには「Splashtop Streamer」をインストールする必要があります。
Splashtop Streamer をダウンロードし、接続されるコンピューターに設定を行って下さい。

1. Splashtop Streamer のダウンロード・インストール、アカウントログイン

① Splashtop Streamer のダウンロード
「http://www2.splashtop.com/ja/download」にアクセス後、『Business 』を選択しお使いになられているパソコンの種類(Windows or Mac)に応じた Splashtop Streamer をダウンロードしてください。ダウンロードが終了したら、ファイルをダブルクリックして、インストールを行なって下さい。

Copyright ©2016 Okinawa Cross Head Co., Ltd. All rights reserved.

② Splashtop Streamer ログイン

Splashtop Streamer のインストール後、起動すると下の画面が表示します。
「状態」タブより、Part Ⅰ で作成した Splashtop アカウントのメールアドレス、パスワードを入力し「ログイン」をクリックします。以上で Splashtop Streamer のログインは完了です。



Copyright ©2016 Okinawa Cross Head Co., Ltd. All rights reserved.

Part Ⅲ: 接続するデバイスの設定

接続するデバイスには、接続用ソフトをインストールしておく必要があります。
Splashtop smart のユーザーは iPhone , iPad, Android をサポート対象としております。

1. 接続用ソフトのダウンロード・インストール

① 接続デバイスで接続用ソフト「 **Splashtop smart** 」をインストールします。
App Store（iPhone,iPad）や Google Play Store(Android)よりソフトをダウンロードし、接続するデバイスにインストールを行って下さい。「Splashtop smart」で検索後、通常のアプリと同様にインストールしてください。アイコンは以下になります。

② 接続デバイスで接続用ソフト「Splashtop smart」を起動します。

Copyright ©2016 Okinawa Cross Head Co., Ltd. All rights reserved.

③ 接続用ソフトの起動とログイン端末のデバイス認証

Splashtop smart では初めてログインする端末にてデバイス認証が必要になります。

以下画面にて、Splashtop アカウントとして作成したメールアドレスとパスワードを入力してログインボタンを押します。

ログインするとログイン端末のデバイス認証が必要になります。日本語もしくは英語にて、【Splashtop のログインに失敗しました】と表示されます。【OK】をタップしてください。

④ 【OK】をタップ後、ログインメールアドレス宛に日本語もしくは英語にて送信されます。

Copyright ©2016 Okinawa Cross Head Co., Ltd. All rights reserved.



⑤ 【このデバイスを認証するには、下記リンクをクリックしてください。】をクリックすると下図のように、デバイス認証が完了いたします。

利用端末以外からでもデバイス認証は可能です。



参考情報

デバイスの接続先を制限されている場合

④にて送信されたメールを転送し、デバイスを許可してください。

デバイスでメール設定をしていない場合

接続デバイス以外の端末からメールを確認し、デバイスを許可してください。

Copyright ©2016 Okinawa Cross Head Co., Ltd. All rights reserved.

2. **接続用ソフトへログイン**

デバイス認証が完了後「Splashtop smart」アプリを再度起動します。接続されるコンピューターが接続待機状態（ログインしている状態）になっていれば、下の画面の様にコンピューターの一覧を表示します。

赤枠をタッチすると、PC への接続が可能です。

Copyright ©2016 Okinawa Cross Head Co., Ltd. All rights reserved.

Part Ⅳ：接続中画面の説明

接続用ソフトに正常ログインすると、下の様に表示します。
iOS デバイスから Windows PC への接続を例に説明いたします

1. 接続中の機能説明

① キーボード／メニュー

接続中、画面右下に、以下のボタンが表示します。右側のボタンはキーボードを、左側のボタンは操作メニューを表示します。

Copyright ©2016 Okinawa Cross Head Co., Ltd. All rights reserved.

② 操作メニューについて



1. 接続しているコンピューターから切断します。
2. 操作ヘルプを表示します
3. 接続するデバイスの画面方向をロック/解除します。
4. スクロールバーを表示/非表示します。
5. タッチスクリーン機能を利用して、マウス・カーソル操作を行う事ができます。
6. 接続しているコンピューターに複数のモニターがある場合、モニターを切り替えます。
7. 表示モードを「シャープ（画質を優先）／スムース（操作レスポンスを優先）」に切り替えます。
8. 矢印キーを表示/非表示します。
9. 操作メニューを閉じます。
10. Configurable Shortcuts を起動します。※
11. Whiteboard を起動します。※

※タブレット専用のパッケージです。

Copyright ©2016 Okinawa Cross Head Co., Ltd. All rights reserved.

2. Configurable Shortcut について

標準のキーボードインターフェースとは別に、タブレット上に専用ショートカットのボタンを表示し、操作する事ができる、タブレットの操作性を高める為のインターフェースの拡張ツールです。
また、ショートカットボタンの動作はカスタマイズが可能です。
※タブレット専用のパッケージです。



Copyright ©2016 Okinawa Cross Head Co., Ltd. All rights reserved.

3. Whiteboard について

接続先の PC 上のデスクトップや、様々なアプリケーション、コンテンツに文章を入力したり、マーカーで色を付けたりする事のできるインタラクティブな Drawing ツールです。プレゼンにおいて注目して欲しい部分をマークしたり、手書きで入力した内容を保存する事もできます。
※タブレット専用のパッケージです。



Copyright ©2016 Okinawa Cross Head Co., Ltd. All rights reserved.

Part Ⅴ：接続するデバイスの項目説明

・接続用ソフトに正常ログインすると、下の様に表示します。iOS デバイスを例に設定項目について、説明します

【各項目の機能説明】

#	機能
1	接続先のコンピューター一覧を最新表示に更新
2	メニュー（設定、問合せ、ヘルプ）表示
3	接続先のコンピューター一覧表示、コンピューターへの接続
4	接続時の解像度指定 A) 800×600 B) 1024×768 iPad に最適 C) PC のネイティブの解像度 上記三つから選択可能

Copyright ©2016 Okinawa Cross Head Co., Ltd. All rights reserved.

1. 接続用ソフトの設定項目

・画面右上のアイコン（赤枠部分）を押すと、設定メニューが表示されます。
接続ソフトのメニューの「設定」について、説明します

① Splashtop アカウント

Splashtop アカウントとして作成したメールアドレスとパスワードでログイン、ログアウト、再接続を行います。

Copyright ©2016 Okinawa Cross Head Co., Ltd. All rights reserved.

② オプション

1. 操作に関するヒントを表示/非表示します。
2. iPhone , iPad の Touch ID を使用し自動ログインします。
3. 接続するデバイス画面の自動ロックを行います。オンにした場合は自動ロックから復帰後再接続が行われます。オフにした場合は、接続中画面の自動ロックは行われません。
4. 接続するデバイスで他のソフトに切り替えても、一定時間の間接続を維持します。
5. 接続ソフト起動後、最後に接続したコンピューターに自動接続を行います。
6. オフライン状態の接続されるコンピューターも接続先一覧に表示します。
7. Windows8PC に接続時は、Windows8 タッチジェスチャの利用を設定できます。
8. 2 本指でタップすると右クリック/トラックパッドモードへの切り替えが可能です。
9. ネットワーク状態に応じて、画質を調整し操作レスポンスの最適化を行います。
10. Splashtop の製品改良に向けた情報を自動的に送信します。

Copyright ©2016 Okinawa Cross Head Co., Ltd. All rights reserved.

③　お問い合わせ先

・問題発生時、必要に応じてログを送信していただく時に使用します。



・「お問い合わせ先」をクリックすると接続デバイスに設定されたメール送信フォーム画面が表示されます。

④　情報

・バージョン番号や確認（英語で著作権等の情報表示）の画面です。



Copyright ©2016 Okinawa Cross Head Co., Ltd. All rights reserved.

Part Ⅵ: 接続するコンピューターの項目説明

1. Splashtop Streamer の設定項目

・Windows バージョンを例に Splashtop Streamer の重要な設定項目について、説明します

① 状態



1. コンピューター名を表示します。変更が可能です。
2. コンピューターに接続しているデバイスの装置名を表示します。
3. Splashtop アカウントとして作成したメールアドレスとパスワードでログインを行います。

② 設定



1. コンピューター起動時に Splashtop Streamer を自動起動させる場合はチェックをいれます。(推奨)
2. サウンド出力の設定を変更できます
3. 接続されるコンピューターの電源設定を変更する事ができます。

Copyright ©2016 Okinawa Cross Head Co., Ltd. All rights reserved.

③ セキュリティ

接続時の追加認証(パスワード)設定

1. Windows ログイン認証を使用する
   接続時に、接続されるコンピューターの Windows アカウント,パスワードを必要とする場合はチェックをいれます。
   注)Windows ログイン情報の確認方法についてはサポートしておりません。

   接続時には以下の画面が表示されます。



Copyright ©2016 Okinawa Cross Head Co., Ltd. All rights reserved.

2. パーソナルコード による認証を追加することができます。
接続時に、Windows ログイン認証に加え、パーソナルコードを必要とする場合は、パーソナルコーの設定が可能です。(6-20 文字以内)

接続時には以下の画面が表示されます。

3. セキュリティーコードを必須とする
接続時に、任意に設定したセキュリティーコードを必要とする場合はチェックを入れ、設定します。(英文字、数字を含み 6-20 文字以内)
Windows ログイン認証とセキュリティーコードの併用は利用できません。

接続時には以下の画面が表示されます。



4. 追加認証(パスワード)を設定しない
追加認証を設定しない場合にチェックをいれます

Copyright ©2016 Okinawa Cross Head Co., Ltd. All rights reserved.

5. Splashtop smart では特に使用しない項目ですので、チェックは外した状態のままで御利用ください。

6. 切断時、接続されていたコンピューターをロック状態(ログオフ状態)にします。

7. 接続されているコンピューターの画面を接続中、非表示にします。
PC側の画面非表示機能を御利用いただく場合のご注意
リモート接続時に社内のPC画面を非表示にする機能を御利用時に、PC側のグラフィックドライバーが最新ではない場合にうまく機能しない場合がございます。
以下の方法でグラフッィックドライバを最新の状態にして御利用ください。

Windows OS の場合)
コントロールパネル→デバイスマネージャー→ディスプレイアダプタ→ご利用中のディスプレイドライバ→ドライバタブ→ドライバの更新

Mac OS X の場合)
アップルのロゴをクリックします。
[アップル] メニューの [ソフトウェア アップデート] をクリックします。
Mac OS X のアップデートがある場合は、そのアップデートをインストールできます。
グラフィック ドライバのアップデートがある場合、そのアップデートは Mac OS X のアップデートに含まれています。

注)環境固有の問題で正しく稼働しない事象が報告されています。
恐れ入りますが本機能につきましてはサポート対象外とさせていただきたくご了承の程お願いいたします。

8. 接続されているコンピューターのキーボード・マウスを接続している間ロックします。

Copyright ©2016 Okinawa Cross Head Co., Ltd. All rights reserved.

④ 詳細

1. 接続されるコンピューターの IP アドレス、ネットワーク形態を表示します。
2. 同じローカルネットワークセグメント内で接続する側のデバイスとの通信ポートを設定します。（初期値を推奨します）



3. プロキシ設定の変更ができます。「自動」を設定している場合、接続されるコンピューターのプロキシ設定を使用します。

Copyright ©2016 Okinawa Cross Head Co., Ltd. All rights reserved.

⑤ 情報

1. 更新のチェック
   最新の Splashtop Streamer にバージョンアップができます。

Copyright ©2016 Okinawa Cross Head Co., Ltd. All rights reserved.

Part Ⅶ: 管理コンソール

ここでは利用時に知っておいたほうが良い点をいくつか補足させていただきます。

1. 管理コンソールについて

管理コンソールは、Web ブラウザより「https://my.splashtop.com 」にアクセスし、Splashtop アカウント、パスワードを入力後、**「私はロボットではありません」** にチェックを入れログインします。

ログイン時に画像認識が発生した場合には指示に従い、画像を選択してください。

参考例





Copyright ©2016 Okinawa Cross Head Co., Ltd. All rights reserved.

画像認識選択後確認をクリックし、次に「私はロボットではありません」 にチェックをしてください。



《検証コードエラー画面》

チェック完了前にログインボタンを押すと検証コードエラーになってしまいます。
「私はロボットではありません」をクリック後にチェックが入るまで 2-3 秒ほどかかります。
正しくログインできると、管理コンソールが表示します



Copyright ©2016 Okinawa Cross Head Co., Ltd. All rights reserved.

2. 各メニューの機能について

① 「コンピューター」
メニュー接続可能なコンピューター、接続したことのあるコンピューターが表示されます
Splashtop smart では、コンピューター名の変更、接続コンピューターの削除は利用できません。

② 「デバイス」メニュー接続に使用したデバイスの参照ができます。
認証済みデバイスを削除する際には【×】印をクリックしてください。

③ 「履歴」「管理」「即時サポート」メニュー
Splashtop smart では、「履歴」「管理」「SOS」は対応しておりません。

Copyright ©2016 Okinawa Cross Head Co., Ltd. All rights reserved.

3. 管理コンソール その他設定について

① Splashtop アカウントの確認、変更ができます。
アカウントの変更方法は P34 をご参照ください。
② Splashtop アカウントパスワードの変更ができます。
③ 名前の変更ができます。
④ 時間帯の設定ができます。
⑤ Splashtop からのキャンペーンメール、受信可否が設定できます。
⑥ 2 段階認証の設定が可能です。
設定方法は次項をご参照ください。

Copyright ©2016 Okinawa Cross Head Co., Ltd. All rights reserved.

4. 2段階認証の設定方法について

2 段階認証とは Splashtop アカウント 、パスワードとは別にモバイルデバイス(スマートフォン等)に認証用アプリを入れて登録済モバイルデバイス(スマートフォン等)に表示される、短時間のみ有効なパスワード(ワンタイムパスワード)を入力し認証する設定です。

利用デバイスとは別のモバイルデバイスにて設定をしてください。
管理コンソール https://my.splashtop.com/login へのログイン時、接続デバイスから Splashtop smart ログイン時に2段階認証要求の設定が可能です。

初期設定では設定 OFF(クローズ)になっています。設定するには以下の操作を行って下さい。

① 管理コンソールへログイン
https://my.splashtop.com/login

② アカウント設定 ＞アカウント概要
アカウント概要の 2 段階認証の【変更】をクリックしてください。

Copyright ©2016 Okinawa Cross Head Co., Ltd. All rights reserved.

③ 2 段階認証プロセスを有効にします。
【はじめよう】をクリックしてください。

④ 2 段階認証のセキュリティーコードを生成するためのアプリを Google Play ストア・App ストアからインストールしてください。携帯電話(スマートフォン)にダウンロードし【次へ】をクリックしてください。
注)各モバイル認証アプリのインストール、詳細な操作方法、仕様についてはサポートしておりません。

Copyright ©2016 Okinawa Cross Head Co., Ltd. All rights reserved.

⑤ ダウンロードしたアプリを起動し画面上の QR コードを読み取るか、手動でコードを入力し Splashtop アカウントとペアリングしてください。入力完了後【次へ】をクリックしてください。

⑥ **ペアリングしたアプリを起動し 6 桁のセキュリティーコードを入力してください。入力完了後、【次へ】をクリックしてください。**

Copyright ©2016 Okinawa Cross Head Co., Ltd. All rights reserved.

⑦ 【OK】をクリックして設定は完了です。



《補足》

リカバリーコードとは2段階認証を設定後ペアリングした携帯電話が手元になく認証システムを使用できない時に、管理コンソール(https://my.splashtop.com/login)へログインするために必要なコードです。

リカバリーコードがない場合管理コンソールへログインできません。

リカバリーコードは必ずメモをお取りください。



Copyright ©2016 Okinawa Cross Head Co., Ltd. All rights reserved.

⑧ 接続デバイスや管理コンソールへのログイン時に携帯電話で設定した認証アプリを起動し 6 桁のセキュリティーコードを入力し【信頼する】をクリックしてください。
【**このデバイスを信頼します。**】にチェックを入れると次回以降ログイン時にセキュリティーコード入力が省略されます。

Copyright ©2016 Okinawa Cross Head Co., Ltd. All rights reserved.

⑨ 信頼したデバイスの確認は、管理コンソールログイン後に確認可能です。
アカウント概要 ＞2 段階認証 ＞信頼できるデバイスを確認します。
信頼したデバイスの削除もここから可能です。

Copyright ©2016 Okinawa Cross Head Co., Ltd. All rights reserved.

Part Ⅷ: 補足

1. Splashtop アカウントパスワードの変更方法

Splashtop アカウントのパスワードの変更は my.splashtop.com にログインして行います。パスワード変更後はパソコン側とデバイス側のパスワードを変更して再度ログインする必要があります。
（注1）本操作では一旦、接続が切断されますので必ずパソコン側の操作が直接できる状況で行ってください。

① ブラウザより、「https://my.splashtop.com/」にアクセスし Splashtop アカウントにカーソルを移動し、画面右上のメールアドレス（ブラウザによっては「人のマーク」）をクリックし「アカウント情報」をクリックします。
② 「パスワードの変更」をクリックします。
③ 「現在のパスワード」を一回、新しいパスワードを2回入力後、「変更」をクリックします。
④ メッセージを確認後、「ログアウト」をクリックします。

⑤ Splashtop　Streamer と接続デバイスでパスワードを変更してログイン
ここからは接続される側のパソコン操作になります。左下図の様なパソコンの下に表示されている△をクリックしインジケーターを表示させ、右下図のスプラッシュトップのマークをクリックします。



⑥ Splashtop Streamer の設定画面が表示されますので「ログアウト」をクリックし、新たなパスワード（アカウント変更の場合は新たなメール）を入力できる画面に切り替わります。

Copyright ©2016 Okinawa Cross Head Co., Ltd. All rights reserved.



⑦ 新たなパスワード（アカウント変更の場合は新たなメール）を入力し「ログイン」をクリックします。

以上でパスワードの変更が完了しました。デバイスで接続する時に新しいパスワード（アカウント変更の場合は新たなメール）でログインしてください。

Copyright ©2016 Okinawa Cross Head Co., Ltd. All rights reserved.

2. Splashtop アカウントのパスワードを忘れた場合

Splashtop アカウントのパスワードを忘れた場合は、my.splashtop.com からパスワードを再設定できるメールを Splashtop アカウントのメールアドレスに送ることで対応します。パスワード再設定後はパソコン側とデバイス側のパスワードを変更して再度ログインする必要があります。

（注）本操作では一旦、接続が切断されますので必ずパソコン側の操作が直接できる状況で行ってください。

① ブラウザより、「https://my.splashtop.com/」に接続します。
② ログインボタン下の**【パスワードを忘れた場合】**をクリックします。
③ パスワード再設定する Splashtop アカウントのメールアドレスを入力し送信を押してください。
④ Splashtop アカウントであるメールアドレスに以下のメッセージが届いているはずです。
メールを開くと以下の内容が確認できます。赤枠内の URL をクリックしてください。

⑤ 新しいパスワードを2回入力して「変更」をクリックしてください。
⑥ 以上でパスワード変更と同等の処理を実施した事になります。

引き続き **PartⅧ： 1－ ⑤から同じ手順を実行してください。**

Copyright ©2016 Okinawa Cross Head Co., Ltd. All rights reserved.

3. Splashtop アカウント（ログイン用メールアドレス）を変更したい場合

Splashtop アカウントであるメールアドレスを変更したい場合は、my.splashtop.com から変更できます。メールアドレス変更後はパソコン側と接続デバイス側の Splashtop アカウント（メールアドレス）を変更して再度ログインする必要があります。

（注1） 本操作では一旦、接続が切断されますので必ずパソコン側の操作が直接できる状況で行ってください。

（注2） アカウント変更後は、デバイス認証機能の設定が再度必要になります。

① 「https://my.splashtop.com/」にログインします。
② 「アカウント情報」をクリックします。
③ 「メールを変更」をクリックします。
④ 「新しいメールアドレス」を2回入力し、**パスワード**を入力します。
⑤ 成功するとメッセージが表示されますので「ログアウト」をクリックします。
⑥ ログイン画面が表示されますので、新たな Splashtop アカウント（メールアドレス）でログインできるか確認します。
⑦ 新しいアカウントで正常にログインできたら Splashtop アカウントは正常に変更できたことになります。

引き続き PartⅧ：1- ⑤と同じ手順でパスワード部分を Splashtop アカウントに読み換えて実行してください。

Copyright ©2016 Okinawa Cross Head Co., Ltd. All rights reserved.

4. PC のインストール条件について

PC 側には Splashtop Streamer をインストールする必要があります。Splashtop Streamer のインストール条件は以下になります。

	Windows		Mac	
	最小スペック	推奨スペック	最小スペック	推奨スペック
CPU	1.6GHz dual-core	Intel i7	1.6GHz dual-core	Intel i7 以降
メモリー	1GB	4GB	1GB	8GB
グラフィック	GPU	Nvidia	特に無し	特に無し
解像度	1024x600	1024x600	特に無し	特に無し
OS	Windows Vista	Windows 7 , 8, 10	Mac OS 10.7 以降	Mac OS 10.8 以降

5. 社内のネットワーク設定について

社内のファイヤウォールの解放ポートは 443 の Outgoing（内→外）でお願いします。

※一般的なファイヤウォールの設定では、開始する（トリガーとなる）通信さえ解放しておけば、その後の通信は TCP/IP の一般的な挙動として許可されるはずですので、特殊な機器や設定でない限り、443 ポートの Incoming（外→内）を解放する必要はございません。

※スプラッシュトップでは Client/Streamer と、リレーサーバー間で 443 ポートを使って通信を行います。リレーサーバーが通信先にあたります。リレーサーバーのグローバル IP はセキュリティ上、公開しておりませんので、「Any」を指定するか、或いは静的に宛先を指定する場合は「*.splashtop.com」、「*.relay.splashtop.com」、「*.api.splashtop.com」の全てを指定してください。

Copyright ©2016 Okinawa Cross Head Co., Ltd. All rights reserved.

6. アカウントの解約

Splashtop smart サービスの解約の際には KDDI 法人窓口に解約のお申し込みが必要です。解約時には解約予定の Splashtop アカウント（メールアドレス）の情報も必要となります。

Splashtop アカウントを my.splashtop.com から削除できますが、アカウント削除しただけでは契約を解除した事になりませんので、必ず上記の様に KDDI 法人窓口に解約のお申し込みをお願いします。

解約申し込み受付後、解約処理が実施されると該当アカウントは利用できなくなります。

※契約の解約をせずライセンスを維持したい場合、アカウントの削除ではなく他のメールに Splashtop アカウントを変更してください。
Splashtop アカウントの変更手順については Part Ⅷ：「３．Splashtop アカウント（メールアドレス）の変更」を参照してください。

Copyright ©2016 Okinawa Cross Head Co., Ltd. All rights reserved.